

fx2019a.dotx の記載要領

(1) 注意点

写の備え付けの注意事項：

FX は、添付書類（事項書と工事設計書）の写の備え付け義務が免許人にあります。電子申請をした場合の写の備え付け方法は、施行規則並びに告示で、いろいろな備え付け方法が認められています。どの方法で備え付けるかは、免許人と相談して適切な方法で備え付けしてください。

当協会が推奨する方法は、次のいずれかです。

この word ファイルで作成した申請書（届）を

①印刷して備え付ける方法

②PDF ファイルにして CD-R に記録して備え付ける方法

です。

(2) 基地局等の様式の選択と初期設定


スタートメニュー（またはデスクトップ）の「電子申請サポートシステム」－「新規作成」フォルダに保存されている様式の **fx2019a.dot** を開きます。メニューの起動の仕方は、「各様式共通の記載要領」を参照してください。

●「初期設定」タブ－「初期設定」


最初に申請書の宛先通信局を選択してから、メニューの「初期設定」で、基地局（）、携帯基地局（）無線呼出局（無線呼出局）かを、「新規として設定」（免許申請）、「再免許として設定」（再免許申請）、「変更として設定」

（変更申請）かを選択します。工事設計書を利用しないように設定することもできます。設定したら「実行」ボタンをクリックします。


新規として設定	「工事設計書を利用する」のみ
再免許として設定	「工事設計書を利用する/しない」から選択
変更として設定	「工事設計書を利用する/しない」から選択



警告が表示されたら確認して「はい」ボタンをクリックします。



設定が終わったら次のダイアログボックスが表示されます。「OK」ボタンをクリックしてください。



「工事設計書を利用する/しない」の設定は、ページ構成フレームで青字で表示されます。工事設計書を利用するか利用しないかは、セットごとに指定することもできます。設定するには、無線局事項書 2 の備考の 3 番目のプルダウンで「免許手続規則第 18 条の 2 の規定により、工事設計書の提出を省略します。」「工事設計書に変更はないので、工事設計書の添付を省略します。」のいずれかを選択してください。「工事設計書を利用しない」設定にしてある状態で、工事設計書に入力した場合には、入力したものは無視されます。

● 「初期設定」タブー「ページ」フレーム

「ページ」フレームには、「現在の構成」として、「かがみ」に始まって、現在存在する「無線局事項書 1」「無


線局事項書 2」「工事設計書 1」「工事設計書 2」がページ数分表示されています。

基地局等は、「無線局事項書 1」「無線局事項書 2」「工事設計書 1」「工事設計書 2」で1つのセットとなっていて、「工事設計書 1」は複数のページにすることができます。


ページを増やす場合には「事項書+工事設計書」のセットとして追加するか、「工事設計書 1」のみを追加するか選んでから「追加」ボタンで増やし、「削除」ボタンで削除することができます。「検証」ボタンで現在のWord文書のページ構成を取得しなおします。

●セットを追加する


「事項書+工事設計書」のセットを選んでから、「追加」ボタンをクリックします。



セットを増やす位置を「ページのあとに」で指定し、追加するセット数「セット分増やす」で指定し、「実行」ボタンをクリックします。




終了すると次のダイアログボックスが表示されます。「OK」ボタンをクリックします。




●セットを削除する


「事項書+工事設計書」のセットを選んでから、「削除」ボタンをクリックします。



セットを削除する位置を「ページから始まるセットを削除」で指定し、「実行」ボタンをクリックします。削除では、1セット分しか削除することはできません。複数のセットを削除する場合には、本操作を繰り返し実施してください。




終了すると次のダイアログボックスが表示されます。「OK」ボタンをクリックします。




●工事設計書 1 を追加する


「工事設計書 1 のみ」を選んでから、「追加」ボタンをクリックします。



無線局事項書 1 を増やす位置を「ページのあとに」で指定し、追加するページ数を「ページ分増やす」で指定し、「実行」ボタンをクリックします。




終了すると次のダイアログボックスが表示されます。「OK」ボタンをクリックします。




●工事設計書 1 を削除する


「工事設計書 1 のみ」を選んでから、「削除」ボタンをクリックします。



無線局事項書 1 を削除する位置を「ページを削除」で指定し、「実行」ボタンをクリックします。削除では、1 ページ分しか削除することはできません。複数のページを削除する場合は、本操作を繰り返し実施してください。




終了すると次のダイアログボックスが表示されます。「OK」ボタンをクリックします。




●検証する

「ページ構成」が現在の Word 文書とくいちがうと正しく動作できません。ページ構成を取得しなおすときには、「検証」ボタンをクリックします。(通常はこの操作を行なう必要はありません)



終了すると次のダイアログボックスが表示されます。「OK」ボタンをクリックします。



「検証」ボタンをクリックしてもページ構成が Word 文書と一致しないときは、陸上無線協会宛てにその Word 文書をお送りください。

(3) かがみの作成

無線局 指定してください

令和 年 月 日

指定してください 限

下記、無線局の 指定してください の規定により別紙の書類を添えて申請（届）します。

1. 申請者

申請者 法人・団体・個人の別	
都道府県	
市区町村コード	
郵便番号	
住所	
氏名フリガナ	
氏名	印
代表者役職	
フリガナ	
代表者氏名	

代理人	復代理人
都道府県	都道府県
市区町村コード	市区町村コード
郵便番号	郵便番号
住所	住所
氏名フリガナ	氏名フリガナ
氏名	氏名
代表者役職	代表者役職
フリガナ	フリガナ
代表者氏名	代表者氏名

<申請の内容に関する連絡先>

所属	フリガナ
氏名	フリガナ
電話番号	
電子メールアドレス	

2. 電波法第5条に規定する欠格事由

有 無

かがみ

表題	「新規」のときは「免許申請書」を、「再免許」のときは「再免許申請書」を、「変更」のときは「変更申請書（届）」を選択します。
表題 2	「新規」のときは「免許を受けたいので、電波法第 6 条」を、「再免許」のときは「の再免許を受けたいので、無線局免許手続規則第 16 条」を、「変更」のときは「を変更したいので無線局免許手続規則第 25 条」を選択します。
記入年月日	実行している日の年月日が入力されます。

1. 申請者

復復代理人がある場合は、復代理人欄に復復代理人を事項書「24 備考欄」に記載してください。

2. 欠格事由

「無」がチェックされます。修正することはできません。

3. 免許又は再免許に関する事項

3. 免許又は再免許に関する事項

① 無線局の種類及び局数	FX 固定局 局
② 識別信号	
③ 免許の番号	
④ 免許の年月日	年 月 日
⑤ 希望する免許の有効期間	
⑥ 備考	27 局～107 局 局× 円＝ 円 107 局～257 局以下 局× 円＝ 円 257 局以下 局× 円＝ 円 合計 円 <input type="checkbox"/> 手数料免除

4. 電波利用料

① 電波利用料の精納


電波利用料の精納の申出の有無	<input type="checkbox"/> 有 <input type="checkbox"/> 無
電波利用料の精納に係る期間	<input type="checkbox"/> 無線局の免許の有効期間まで精納します（電波法第 13 条第 2 項に規定する無線局を除く。）。 <input type="checkbox"/> その他（年）

② 電波利用料納入書送付先（法人の場合に限る。）


1 の欄と同一のため記載を省略します。

住所	郵便番号 〒 () - () - () 都道府県 市区町村コード () () ()
名称	フリガナ

① 無線局種別及び局数	「FX」のときは「FX 固定局」を、「SP」のときは「SP 特別業務の局」を選択します。 局数を半角数字で入力します。
② 識別信号	呼出名称を「むせんき 1」のように数字部だけ半角数字で入力します。 識別信号の変更の場合は、かがみには（旧）識別信号を入力し、事項書には（新）識別信号を入力します。
③ 免許の番号	開設の場合は入力する必要はありません。変更の場合は必須です。
④ 免許の年月日	開設の場合は入力する必要はありません。 変更の場合は必須です。 再免許の場合は、かがみの免許の年月日は 既免許の年月日 を、事項書は 再免許後の年月日 を入力します。 入力する場合は年月日を半角数字で入力します。
⑤ 希望する免許の有効期限	増設などの場合に既免許局と終期を統一したい場合などに入力します。その場合は 24 欄備考のプルダウンから「終期統一のため有効期間を希望します」も選択します。入力する場合は年月日を半角数字で入力します。
⑥ 備考	呼出名称がない固定局で子局番号や局名がある場合、子局番号の場合は（子局番号○）、局名の場合は「局名○」と入力します。（通信局によって違いますので、当協会へ確認願います。） 変更の場合で、識別信号及び免許の番号並びに免許の年月日が複数ある場合は「、」（全角句点）で区切って同一グループ数とし、相関関係が分かるようにします。ただし、免許の年月日がすべて同じである場合は、一つ入力するだけでかまいません。




終了すると次のダイアログボックスが表示されます。「OK」ボタンをクリックします。




●事項書や工事設計書に入力した情報をそれぞれ反映する


複数のセットを入力するときは、最初に1セット目に入力してから、「データのコピー」フレームの「事項書1/2・設計書1/2のコピー」でコピーしたい事項書・設計書をチェックしてから「実行」ボタンをクリックします。




次のダイアログボックスが表示されます。コピー元のページを「ページから」から選択し、コピー先のページを「ページに」で指定し、「実行」ボタンをクリックします。




次の画面が表示されます。コピーしたい項目をクリックして選んでから「実行」ボタンをクリックします。




終了すると次のダイアログボックスが表示されます。「OK」ボタンをクリックします。




無線局事項書 2 のコピーでは次の画面が表示されます。




工事設計書 1 のコピーでは次の画面が表示されます。



工事設計書 2 のコピーでは次の画面が表示されます。



セットのコピーでは、コピー元のセットの先頭のページを「ページから」から選択し、コピー先をページを「ページから」で指定し、「実行」ボタンをクリックします。




工事設計書 1 は複数ページ存在する場合、ページ数が同数の場合は 1 対 1 でコピーされ、同数でない場合には先頭の工事設計書がコピーされます。


「セットのコピー」ではコピーする項目は選択することができません。標準の設定でコピーが実行されます。

● 事項書 1 枚目に入力した情報を 2 枚目以降に反映する

複数のセットを入力するときは、最初に事項書の 1 枚目に入力してから、「データのコピー」フレームの「事書 1 枚目の内容を 2 枚目以降にコピーする」をチェックしてから「実行」ボタンをクリックします。




次のダイアログボックスが表示されます。コピーしたい項目をチェックします。「レ」ボタンをクリックすると「すべてのチェックを解除」「すべてをチェック」が繰り返されます。



「実行」ボタンをクリックすると指定された項目がコピーされます。

終了すると次のダイアログボックスが表示されます。「OK」ボタンをクリックします。



●事項書の入力

1 欄 免許の番号 (局数)	「関固第 12345 号～関固第 12347 号」のように、免許番号が連続する場合は「～」でつなぎ、連続しないものは事項書を分割し別に作成します。数字は半角で入力します。局数は半角数字で入力します。	
2 欄 申請 (届出) の区分	「開設」「再免」「変更」のいずれかをチェックします。	
3 欄 無線局の種別コード	「FX」「FP」「RP」のいずれかを選択します。	
4 欄 開設、継続開設又は変更を必要とする理由	<ul style="list-style-type: none"> ・先頭のプルダウンは必須です。 ・変更の場合で変更事項が複数存在する場合は 2 番目以降から該当するものを選択します。説明しきれない場合は、最後のフリー入力欄に入力します。 	
5 欄 法人個人団体の別	「法人」、「団体」、「個人」の中で該当するものにチェックを入れます。	
6 欄 住所	住所フリガナ	住所のフリガナを全角カタカナで入力します。
	都道府県市区町村コード	都道府県市区町村コードを半角数字で入力します。 都道府県—市区町村コードは、(財) 地方自治情報センター (LASDEC) https://www.j-lis.go.jp/spd/code-address/jititai-code.html が定める団体コード 6 ケタの内の上位 5 桁です。
	住所	住所を全角で入力します。都道府県から入力し、番地などをつなげるときは「ー」(全角ダッシュ)を使います。〇〇ビル〇階 (〇F とせず「階」と記入) は登記されている場合のみ記載します。住所とビル名との間には全角スペースを入れてください。
	郵便番号	半角数字で「xxx-xxxx」形式で入力します。
	電話番号	数字とハイフンで電話番号を入力します。(数字のみでも可)
7 欄 氏名又は名称及び代表者氏名	法人又は団体フリガナ	申請者の名称フリガナを全角で入力します。
	法人又は団体名	申請者の名称を全角で入力します。
	コード	
	個人又は代表者名の姓フリガナ	申請者の姓のフリガナを全角で入力します。
	個人又は代表者名の名フリガナ	申請者の名のフリガナを全角で入力します。
	個人又は代表者名の姓	申請者の姓を全角で入力します。
	個人又は代表者名の名	申請者の名を全角で入力します。
8 欄 希望する運用許容時間	入力する必要はありません。入力する場合は「常時」と入力してください。	

9 欄 工事落成の予定期日	開設の場合は必須です。	
10 欄 運用開始の予定期日	開設の場合は入力してください。ほとんどの場合「免許の日」です。	
11 欄 無線局の目的コード	開設と変更の場合は必須です。再免許の場合は入力する必要はありません。	
	プルダウン	「GEN」「PUB」「EXP」から選択します。
	フリー入力	プルダウンに該当するものがない場合、半角英大文字で入力します。
12 欄 通信事項コード	開設と変更では必須です。再免許の場合は入力する必要はありません。	
	プルダウン 1	「AAF」「AGG」「CWR」「DAB」「DAI」「EDC」「EDT」「EPA」「FDA」「GAS」「GEN」「HBW」「HSM」「HSP」「HSW」「LAO」「LCA」「LCI」「DAK」から選択できます。
	プルダウン 2	「LCK」「LCL」「LCM」「LCT」「LGO」「MAW」「MCS」「PTG」「RDA」「RDK」「RDR」「RXY」「EXW」「SPA」「SRD」「WRU」から選択できます。
	フリー入力 1,2	プルダウンに該当するものがない場合、半角英大文字で入力します。
13 欄 通信の相手方	全角で入力します。開設と変更では必須です。再免許の場合は入力する必要はありません。 「免許人所属の陸上移動局」「免許人所属の陸上移動局、他の防災関係機関所属の無線局」「免許人所属の陸上移動局、消防機関所属の陸上移動局」「免許人所属の陸上移動局、消防機関所属の陸上移動局、防災関係機関所属の無線局」「免許人所属の陸上移動局、受信設備」「免許人所属の携帯局」「免許人所属の携帯局、消防機関所属の携帯局」「免許人所属の別紙固定局」「免許人所属の受信設備」などと入力します。	
14 欄 識別信号	呼出名称を「むせんき 1」のように数字部だけ半角数字で入力します。 識別信号の変更の場合は、新しい識別信号を入力します。呼出名称が無い固定局で子局番号や局名がある場合、子局番号の場合は（子局番号○）、局名の場合は「局名○」と入力します。（通信局によって違いますので、当協会へ確認願います。）	
15 欄 電波の型式並びに周波数の範囲及び空中線電力	・周波数はポイントで最大 10 波まで入力することができます。	
	占有周波数帯幅	「8k50」「16k0」「5k80」「24k3」「15k0」「2M50」「5M00」「9M00」「9M50」「85K0」から選択します。
	電波型式	「F3E」「F2D」「F2D F3E」「G1D G1E」「G7W」「D7W」「F2C F3E」「F2C F2D F3E」「F1E」「F1D F1E」「D1D」「A3E」から選択します。
	電波型式フリー入力	電波型式プルダウンにない電波型式の場合、半角英数字で入力します。
	周波数	周波数を半角数字で入力します。
	周波数単位	「MHz」「kHz」「GHz」のいずれかから選択します。
	周波数フリー入力	周波数を半角数字で入力します。
	電力フリー入力	電力を半角数字で入力します。
電力注	電力の注を入力します。	

	<table border="1"> <tr> <td>低下後の出力</td> <td>半角数字で入力します。</td> </tr> <tr> <td>変調方式コード</td> <td>「D4PSK」「P/44PSK」「4PSK」「PSK」「4FSK」「FSK」「FM」「16QAM」「64QAM」「128QAM」から選択します。</td> </tr> <tr> <td>クロック周波数</td> <td>半角数字で入力します。</td> </tr> <tr> <td>検定番号</td> <td>検定番号を半角英数字で入力します。</td> </tr> <tr> <td>技術基準適合証明番号</td> <td>技術基準適合証明番号又は工事設計認証番号を半角英数字で入力します。</td> </tr> <tr> <td>製造番号</td> <td>製造番号を半角英数字で入力します。</td> </tr> </table> <p>検定番号又は技術基準適合番号、認証番号を入力した場合は、電波の型式、周波数、送信出力、低下させるコード、低下後の出力、変調方式コードの入力を省略することができます。</p>	低下後の出力	半角数字で入力します。	変調方式コード	「D4PSK」「P/44PSK」「4PSK」「PSK」「4FSK」「FSK」「FM」「16QAM」「64QAM」「128QAM」から選択します。	クロック周波数	半角数字で入力します。	検定番号	検定番号を半角英数字で入力します。	技術基準適合証明番号	技術基準適合証明番号又は工事設計認証番号を半角英数字で入力します。	製造番号	製造番号を半角英数字で入力します。														
低下後の出力	半角数字で入力します。																										
変調方式コード	「D4PSK」「P/44PSK」「4PSK」「PSK」「4FSK」「FSK」「FM」「16QAM」「64QAM」「128QAM」から選択します。																										
クロック周波数	半角数字で入力します。																										
検定番号	検定番号を半角英数字で入力します。																										
技術基準適合証明番号	技術基準適合証明番号又は工事設計認証番号を半角英数字で入力します。																										
製造番号	製造番号を半角英数字で入力します。																										
7 欄 受信機	<p>通過帯域幅と雑音指数を入力します。</p> <table border="1"> <tr> <td>通過帯域幅</td> <td>半角英数字で入力します。</td> </tr> <tr> <td>雑音指数</td> <td>半角英数字で入力します。</td> </tr> <tr> <td>EQL コード</td> <td>「N」「A」「B」「C」「D」から選択します。</td> </tr> </table>	通過帯域幅	半角英数字で入力します。	雑音指数	半角英数字で入力します。	EQL コード	「N」「A」「B」「C」「D」から選択します。																				
通過帯域幅	半角英数字で入力します。																										
雑音指数	半角英数字で入力します。																										
EQL コード	「N」「A」「B」「C」「D」から選択します。																										
8 欄 予備電源	「有」「無」のどちらかをチェックします。																										
9 欄 設置場所番号	半角数字で入力します。 但し、設置場所が1ヵ所のみの場合は不要です。																										
11 欄 空中線系番号 (4 個)	上段は半角数字とハイフンで入力します。 下段は「デジタル共通波系」など全角で入力します。																										
12 欄 空中線 (4 個)	<p>数値は半角で、小数点以下の最終数字が0 (ゼロ) は入力しないでください。</p> <table border="1"> <tr> <td>空中線の型式名</td> <td>全角英数字 40 文字までで入力します。</td> </tr> <tr> <td>送受の別コード</td> <td>「M」「T」「R」から選択します。</td> </tr> <tr> <td>基本コード</td> <td>プルダウンの「TI」「YA」「PA」「PL」「HO」「DP」「GG」「KG」「LU」「TS」「SG」「WI」「LC」「CL」「LN」「CR」「SR」「HE」「CO」「TL」「BG」「ZD」「ZO」から選択します。</td> </tr> <tr> <td>付加コード</td> <td>「D」「T」「M」「O」「R」から選択します。</td> </tr> <tr> <td>偏波面コード</td> <td>「V」「H」「VH」「45」「R」「L」「RL」「Z」から選択します。</td> </tr> <tr> <td>SD コード</td> <td>「N」「S」「R」「I」から選択します。</td> </tr> <tr> <td>SD 間隔</td> <td>半角数字で入力します。</td> </tr> <tr> <td>海拔高</td> <td>半角数字で入力します。</td> </tr> <tr> <td>地上高</td> <td>半角数字で入力します。</td> </tr> <tr> <td>利得</td> <td>半角数字で入力します。</td> </tr> <tr> <td>指向方向</td> <td>半角数字で入力します。</td> </tr> <tr> <td>口径</td> <td>半角数字で入力します。</td> </tr> <tr> <td>水平面の主輻射の角度の幅</td> <td>半角数字で入力します。</td> </tr> </table>	空中線の型式名	全角英数字 40 文字までで入力します。	送受の別コード	「M」「T」「R」から選択します。	基本コード	プルダウンの「TI」「YA」「PA」「PL」「HO」「DP」「GG」「KG」「LU」「TS」「SG」「WI」「LC」「CL」「LN」「CR」「SR」「HE」「CO」「TL」「BG」「ZD」「ZO」から選択します。	付加コード	「D」「T」「M」「O」「R」から選択します。	偏波面コード	「V」「H」「VH」「45」「R」「L」「RL」「Z」から選択します。	SD コード	「N」「S」「R」「I」から選択します。	SD 間隔	半角数字で入力します。	海拔高	半角数字で入力します。	地上高	半角数字で入力します。	利得	半角数字で入力します。	指向方向	半角数字で入力します。	口径	半角数字で入力します。	水平面の主輻射の角度の幅	半角数字で入力します。
空中線の型式名	全角英数字 40 文字までで入力します。																										
送受の別コード	「M」「T」「R」から選択します。																										
基本コード	プルダウンの「TI」「YA」「PA」「PL」「HO」「DP」「GG」「KG」「LU」「TS」「SG」「WI」「LC」「CL」「LN」「CR」「SR」「HE」「CO」「TL」「BG」「ZD」「ZO」から選択します。																										
付加コード	「D」「T」「M」「O」「R」から選択します。																										
偏波面コード	「V」「H」「VH」「45」「R」「L」「RL」「Z」から選択します。																										
SD コード	「N」「S」「R」「I」から選択します。																										
SD 間隔	半角数字で入力します。																										
海拔高	半角数字で入力します。																										
地上高	半角数字で入力します。																										
利得	半角数字で入力します。																										
指向方向	半角数字で入力します。																										
口径	半角数字で入力します。																										
水平面の主輻射の角度の幅	半角数字で入力します。																										

	空中線の位置	緯度と経度を半角数字で入力します。								
13 欄 給電線等 (4 個)	<p>数値は半角で、小数点以下の最終数字が 0 (ゼロ) は入力しないでください。</p> <table border="1"> <tr> <td>給電線損失</td> <td>半角数字で入力します。</td> </tr> <tr> <td>共用器損失</td> <td>半角数字で入力します。</td> </tr> <tr> <td>その他損失</td> <td>半角数字で入力します。</td> </tr> </table>		給電線損失	半角数字で入力します。	共用器損失	半角数字で入力します。	その他損失	半角数字で入力します。		
給電線損失	半角数字で入力します。									
共用器損失	半角数字で入力します。									
その他損失	半角数字で入力します。									
14 欄 発射する周波数等 (4 個)	半角数字で入力します。複数ある場合には「、」(全角句点) で区切ります。									
15 欄 受信する周波数 (4 個)	<p>半角数字で入力します。複数ある場合には「、」(全角句点) で区切ります。</p> <p>「MHz」は入力しないでください。</p> <p>例：151.1、152.2、153.3</p>									
16 欄 使用する無給電中継装置	入力できません。									
17 欄 回線の条件コード	プルダウンから「C (電気通信業務用以外) 上記以外の回線」を必要なら選択します。									
18 欄 通信の相手方	<p>通信の相手方に関する情報を入力します。</p> <table border="1"> <tr> <td>自局の空中線番号</td> <td>半角数字で入力します。</td> </tr> <tr> <td>相手方の識別信号</td> <td>識別信号を入力します。</td> </tr> <tr> <td>相手方の免許の番号</td> <td>免許番号を入力します。</td> </tr> <tr> <td>相手方の装置の区別等</td> <td>左側の欄には半角数字で入力します。右側の欄には全角で入力します。複数の装置の番号を入力するには「1、2」のように全角の「、」で区切ります。</td> </tr> </table> <p>「自局の空中線番号」を同じにして「相手方の識別信号」「相手方の免許の番号」をそれぞれ 1 つずつ入力すれば、1 つの空中線番号に対して複数の識別信号・免許の番号を関係づけることができます。</p>		自局の空中線番号	半角数字で入力します。	相手方の識別信号	識別信号を入力します。	相手方の免許の番号	免許番号を入力します。	相手方の装置の区別等	左側の欄には半角数字で入力します。右側の欄には全角で入力します。複数の装置の番号を入力するには「1、2」のように全角の「、」で区切ります。
自局の空中線番号	半角数字で入力します。									
相手方の識別信号	識別信号を入力します。									
相手方の免許の番号	免許番号を入力します。									
相手方の装置の区別等	左側の欄には半角数字で入力します。右側の欄には全角で入力します。複数の装置の番号を入力するには「1、2」のように全角の「、」で区切ります。									
19 欄 無給電中継装置番号	入力できません。									
20 欄 無給電中継装置	入力できません。									


32 欄 発射する電波の型式、周波数及び空中線電力	周波数番号	半角数字で入力します。
	占有周波数帯幅	「8k50」「16k0」「5k80」「24k3」「15k0」「2M50」「5M00」「9M00」「9M50」から選択します。 先頭から4つまでは「85K0」を選択することもできます。
	電波の型式	「F3E」「F2D」「F2D F3E」「G1D G1E」「G7W」「D7W」「F2C F3E」「F2C F2D F3E」「F1E」「F1D F1E」から選択します。 先頭から4つまでは「D1D」「A3E」を選択することもできます。
	電波型式フリー入力	半角英数字で入力します。
	周波数	半角数字で入力します。
	周波数単位	先頭から4つまでは周波数の単位として「MHz」「kHz」「GHz」から選択することができます。
	空中線電力	半角数字で入力します。
	補足事項	2つとも全角で入力します。 上段は、電力の条件を入力します。 記載例：30度方向5W、90度方向5W 下段は、周波数の使用条件等がある場合は（注）と記載し、注の内容（附款）は枠外のプルダウン注または、フリー入力に内容を入力します。

1 装置で15波を超える場合は、管理者が総務省システムへ手入力しますので、11波以降の情報をメール等で連絡ください。

電子申請の場合は、使用する周波数が1波であっても、「工事設計書2」の32欄の入力は必須です。

(8) データチェック

かがみと無線局事項書1、無線局事項書2、工事設計書1、工事設計書2の入力が完了したら、データチェックを実行してください。記載ミスを自動的にチェックし、ミスがあればメッセージが出ます。



データチェックが完了したら、名前を付けて保存し、陸上無線協会へのメールに保存した Word 文書を添付してお送りください。